



Cuando conecta una cámara móvil en los equipos MDVR, esta se verá con resolución en “D1” que viene configurada de fábrica, si la cámara es de una resolución mayor hay que modificar la configuración de grabación dentro del MDVR para poder visualizar y grabar a la resolución máxima que permita.

Para hacer un cambio en la resolución es necesario ir a la ruta: **Config (1)** → **Record (2)** → **Main Stream(3)**



Como puede observar en Resolución tiene D1, ahí es donde tiene que cambiar la resolución. Si la cámara es de 1 MP lo modifica para que se quede en 720p.



Esto lo tiene que realizar con cada cámara o bien, puede sólo copiar a todos los canales, es importante tener en cuenta que para esto necesario ya tener las cámaras conectadas al equipo.

Con esto ya podrá tener la grabación y visualización a la resolución máxima de la cámara, debe tener en cuenta que el almacenamiento en días será menor por tener una resolución mayor así como el consumo en datos móviles. Aun así dentro de la plataforma se puede cambiar de un flujo principal a un flujo secundario para el ahorro de los datos.